

smbclient

交互方式访问samba服务器

补充说明

smbclient命令 属于samba套件，它提供一种命令行使用交互式方式访问samba服务器的共享资源。

语法

```
smbclient(选项)(参数)
```

选项

- B<ip地址>：传送广播数据包时所用的IP地址；
- d<排错层级>：指定记录文件所记载事件的详细程度；
- E□将信息送到标准错误输出设备；
- h□显示帮助；
- i<范围>：设置NetBIOS名称范围；
- I<IP地址>：指定服务器的IP地址；
- l<记录文件>：指定记录文件的名称；
- L□显示服务器端所分享出来的所有资源；
- M<NetBIOS名称>：可利用WinPopup协议，将信息送给选项中所指定的主机；
- n<NetBIOS名称>：指定用户端所要使用的NetBIOS名称；
- N□不用询问密码；
- O<连接槽选项>：设置用户端TCP连接槽的选项；
- p<TCP连接端口>：指定服务器端TCP连接端口编号；
- R<名称解析顺序>：设置NetBIOS名称解析的顺序；
- s<目录>：指定smb.conf所在的目录；
- t<服务器字码>：设置用何种字符码来解析服务器端的文件名称；
- T<tar选项>：备份服务器端分享的全部文件，并打包成tar格式的文件；
- U<用户名称>：指定用户名称；
- w<工作群组>：指定工作群组名称。

参数

smb服务器：指定要连接的smb服务器。

实例

列出某个IP地址所提供的共享文件夹

```
smbclient -L 198.168.0.1 -U username%password
```

像

```
smbclient //192.168.0.1/tmp -U username%password
```

执行smbclient命令成功后，进入smbclient环境，出现提示符：smb:/>

这里有许多命令和

直接一次性使用**smbclient**命令

```
smbclient -c "ls" //192.168.0.1/tmp -U username%password
```

和

```
smbclient //192.168.0.1/tmp -U username%password  
smb:/>ls
```

功能一样的。

创建一个共享文件夹

```
smbclient -c "mkdir share1" //192.168.0.1/tmp -U username%password
```

如果用户共享//192.168.0.1/tmp的方式是只读的，会提示NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory /share1

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:smbclient>

Last update: **2021/10/15 14:58**

